DVB Viewer – Installation

Starten Sie das Programm DVBViewer_Setup.exe. Der Installations-Assistent erscheint. Klicken Sie auf **Weiter** und akzeptieren Sie die **Vertragsvereinbarung (AGB)**. Legen Sie anschließend das Verzeichnis fest, in dem DVBViewer installiert werden soll (i.d.R. das standardmäßig angegebene Verzeichnis:).

Setup - DVBViewer Pro	
	Willkommen zum DVBViewer Pro Setup-Assistenten
	Dieser Assistent wird jetzt DVBViewer Pro Version 5.1 auf Ihrem Computer installieren.
	Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit dem Setup fortfahren.
	"Weiter" zum Fortfahren, "Abbrechen" zum Verlassen.
Pro Edition	
XXX	
	Weiter > Abbrechen

Nun sind die zu installierenden Komponenten zu wählen.

<u>Wenn Sie SAT-Anschluss haben</u> benötigen wir (neben den DVBViewer Hauptdateien) außerdem die Liste für DVB-S Kanäle (Astra 19.2°).

Installieren Sie diese also ebenfalls.

Componenten auswählen	6
Welche Komponenten sollen installiert werden?	<u>(</u>
Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren m wenn sie bereit sind fortzufahren.	öchten. Klicken Sie auf "Weiter",
Custom Installation	•
V DVBViewer Main Files	6.9 MB
VB-S Channel List (Astra 19.2° East)	1,3 MB
Netstreaming Plugin	0,3 MB
Die aktuelle Auswahl erfordert min. 15,9 MB Speicherpl	atz.

Anschließend auf Weiter klicken.

DVBViewer - Konfiguration

Nach der Installation verlangt das Programm nach einer Schlüsseldatei, sowie einem Benutzernamen und einem Passwort. Die erforderliche Schlüsseldatei sollte sich im selben Verzeichnis wie die Setup Datei für die Installation befinden.

Bitte wählen Sie die Schlüsseldatei und geben Sie Benutzername und Pasie nach dem Kauf des DVBViewer Pro erhalten haben. Schlüsseldatei: Nicht vorhanden Benutzername:	asswort ein, die
Schlüsseldatei: Nicht vorhanden Benutzername:	
Benutzername: Passwort Prüfsumme: 000 Löschen Speichern Erweiterungen Installiert kostenplichtige Erweiterungen für den DVBViev 1. MHEG-5 Engine	
Passwort	
Prüfsumme: 000 Löschen Speichern Erweiterungen Installiert kostenplichtige Erweiterungen für den DVBViev 1. MHEG-5 Engine	1
Löschen Speichern Erweiterungen Installiert kostenplichtige Erweiterungen für den DVBViev 1. MHEG-5 Engine	1
Erweiterungen Installiert kostenplichtige Erweiterungen für den DVBViev	Abbruch
ist ein weltweit eingesetzter Standard zur Darstellung interaktiver	wer. Bestellen
Hong Kong, Südafrika, Irland, Indien und Deutschland (Technisat) eingesetzt.	Freischalten

Im Verzeichnis befindet sich eine Textdatei namens **DVBViewer Pro Registration Information.txt**. In dieser befinden sich der erforderliche Benutzername und das Passwort zur Aktivierung der Software. Geben Sie diese nun ein. Als Prüfsumme sollte **848** angezeigt werden, nachdem alle Daten korrekt eingegeben wurden. Klicken Sie auf **Speichern**. Es erscheint daraufhin ein Fenster mit der Bestätigung, dass die Benutzerdaten erfolgreich gespeichert wurden. Klicken Sie beim nächsten Fenster auf **Weiter** und entfernen Sie das Häkchen bei **changelog.html anzeigen** und klicken Sie dann auf **Fertigstellen**.



Nun startet der DVBViewer Wizard, über den sich die übrigen Einstellungen festlegen lassen. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und klicken Sie auf **Weiter**.

			×
Configura	ation nutz	en?	<u></u>
der neue er: Iden des Wi	stellt werden? zards gesicher	Es gehen ke t werden.	eine
	onfigura	onfiguration nutz ler neue erstellt werden? den des Wizards gesicher	onfiguration nutzen? Ier neue erstellt werden? Es gehen ke den des Wizards gesichert werden.

Da auf diesem Rechner noch keine Konfiguration existiert, muss eine neue angelegt werden.

Bis zur Auswahl des DVB-Gerätes können die aufgeführten Standardeinstellungen beibehalten werden.

<u>ි</u>
eren oder deaktivieren, die der
Suche DVB-Geräte

Wenn in Ihrem Rechner eine TV--Karte oder SAT-Karte eingebaut ist, sollte sie hier angezeigt werden. Sollte sie nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie auf **Suche DVB-Geräte**, damit das Programm die Karte finden kann. Sollte die Karte selbst dann nicht angezeigt werden, überprüfen Sie bitte, ob die Karte richtig eingebaut ist, und ob der Kartentreiber installiert und aktuell ist.

Nach Festlegung des DVB-Gerätes ebenfalls die Standardeinstellungen für Musik-, Video- und Bilderverzeichnisse verwenden.

Klicken Sie anschließend auf **Fertig**, um die die Einstellungen über den Wizard abzuschließen und DVBViewer zu starten.

DVB Viewer – Sender suchen

Fall 1. SAT- Anschluß

In DVB Viewer -> Sender -> Senderliste auswählen

DVII Viewer			-
EVBViewer 5	ender Braicht Di	installungen 1984	
880	Senderjete		
	News		
	Music		
	Subur	*	
	Badie	·	
	Bivate		
	Sendelfitten Editor		
	Sendersuchiad		
	Lagster Sender		
	Letpie Data		
	Sender Auto-Updat	ae l	
_			
118 n-tr	_	ken la	
and the second se			

Es erscheint ein neues Fenster "Senderliste" auf:

Sender einstellen und filtern: Emoglicht de Senderauswahl und Piterung. Emoglicht de Senderauswahl und Piterung. Syche 119 Syche 119 Syche 1001 Syche 129 Syche 120 Syche 129 Syche 120 Syche 12	Senderliste	×	Senderliste		×
Syche 119 Syche 124 Sychothorbid 134	Sender einstellen und filtern: Ermöglicht die Senderauswahl und Filterung.	8	Sender einstellen und filtern: Ermöglicht die Senderauswahl und Filterung.	9	
	Syche	119	Syste	119	
Image: Second Secon	 Je² Astra 19.2*E P Vdeo P Audio J² Addio J² Astra ID/3A 23.5*E J² Astra/Eurobrid 23.2*E 	1031 847 134 2184 234 471	Astra 19.2*E Video ARD/2DF ARD/2DF ARD/2DF ARD/2DF ARD/2DF ARD/2DF ARD/2DF Astra Private Private Private Astra Sport Astra Shopping Swiss/Austria Disfrace Diverse Diverse Astra Diverse Diverse Astra Diverse Dive	1031 847 20 29 19 10 41 2 8 11 16 21 15 15 15 15 15 15 15 13 7 7 14 19 3 14 26 4 21 14 6 6 4 21 15 15 15 15 15 17 7 7 19 29 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	

Hier bitte -> **Astra 19.2 E** -> **Video** auswählen Die Sender finden Sie in den entsprechenden Verzeichnissen.

Fall 2. Kabel-Anschluß

In DVB Viewer -> Sender -> Sendersuchlauf auswählen



Es erscheint ein neues Fenster "Sendersuchlauf" auf:

endersuchlauf: Ermöglicht die a	utomatische Sendersuche nach n	euen 1	V- und Radiosende	m. 🧐
Stammogdner		•	Empfangstyp	Kabel 🔹
Iransponderliste	keine	•	Gruppe	A -
	keine Austria: OÖ/NOPP Leonding Austria: Sibg/Salzburg AG Austria: Vibg/Cablecom Austria: Vibg/Lampert Austria: Vibg/Pircher Denmark: You/See cable	•	Symbolraten 6900,6111,687	5 selte Sender
Freguenz i Endfrequenz i	Deutschland: Kabel Deutschland: Deutschland: Kabel Komplett Deutschland: Kabel KW Deutschland: Unitymedia Kabel (QAM 128) Kabel (QAM 128) 63111MS/s Kabel (QAM 128) 6875MS/s Kabel (QAM 16)	н	Nur aktive Send Gründliche Such Nur Aktualsiere Sendernamen al Freq. scannen	er e (dauert länger) n ktualisieren Bereich scannen
Aktuelles Gerät:	Kabel (QAM 16) 6111MS/s Kabel (QAM 16) 6137MS/s Kabel (QAM 256) 6111MS/s Kabel (QAM 256) 6111MS/s Kabel (QAM 32) Kabel (QAM 32) 6111MS/s Kabel (QAM 32) 6111MS/s Kabel (QAM 4) 6111MS/s		PAT P	MT SOT Schließen
	Kabel (QAM 4) 6875MS/s Kabel (QAM 64) Kabel (QAM 64) 6111MS/s Kabel (QAM 64) 6875MS/s Netherlands: REKAM + CAIW	-		

Hier wählen Sie als Empfangstyp "Kabel" und in der Transponderliste Ihren Kabelanbieter aus.

Stammordner			 Empfangstyp 	Kabel
ransponderliste	Deutschland: Kabel De	utschland •	Gruppe	A
Endfrequenz	(kHz) 626000	 ▼ 33 	Gründliche Suche Nur Aktualisierer Sendernamen als Freg, scannen	tualisieren

Setzen Sie das Häkchen bei "**Nur unverschlüsselte Sender**" und drücken Sie anschließend auf "**Bereich scannen**".